Maak je eigen posters

Een levensgrote post

Je ziet ze hangen in bushokjes, bioscoopzalen en culturele centra: levensgrote posters. Hoe worden die in hemelsnaam gemaakt? Of beter: hoe kan je ze zélf maken? Wij doen het je voor aan de hand van Poster 7, een programma dat je gratis van het net plukt.

Wat hebben we nodig om een levensgrote poster te maken? Een goed beeld om te beginnen. Liefst eentje dat genomen is met een goede digitale camera of ingescand werd met een degelijke scanner. We hebben uiteraard ook een printer nodig. Dat hoeft geen exemplaar te zijn dat A3-vellen verslindt, integendeel. Elke inkjet-kleurenprinter kan levensgrote afdrukken maken. Fotopapier is ook wenselijk. Je kan uiteraard ook gewoon papier gebruiken, maar dat zal de kwaliteit niet ten goede komen. Je kan straks wel eerst een proefdruk maken op gewoon papier, kwestie van geen aanslag te plegen op je voorraad fotopapier. Tot slot hebben we ook nog een internetverbinding nodig. Om het programma Poster 7 op te snorren en te downloaden. Klaar?

Stap 1
Poster 7 installeren




Poster 7 is makkelijk te vinden via download.com.

We starten onze internetverkenner en vullen in het adresvenster [www.download.com] in. Rechts bovenaan in het SEARCH-venster typen we Poster 7. Een druk op de GO-knop zou moeten volstaan om het programma in kwestie op het scherm te toveren. Althans een korte bespreking ervan én een DOWNLOAD-knop in de rechtermarge. We klikken op die laatste, laten het programma opslaan op schijf, en gaan een kop koffie drinken terwijl het programma binnengehaald wordt.

Stap 2
De wizard opstarten

We hebben het installatieprogramma tijdelijk op ons bureaublad geparkeerd. We dubbelklikken op het installatiebestand om de eigenlijke installatie te starten. Die verloopt zoals elke andere installatie en is makkelijk te voltooien met de wizard.
We starten het programma en krijgen een wat schreeuwerige uitleg te zien omtrent het programma. Zoals je kan lezen, kan je het een tijdje gratis uitproberen of meteen kopen. We kiezen




We kiezen meteen voor de Custom Size wizard.

voor het eerste omdat we er sowieso een tiental afdrukken gratis mee mogen maken. Klik dus links onderaan op START POSTER. We krijgen meteen een dialoogvenster voorgeschoteld. We klikken in het midden op CUSTOM SIZE WIZARD.

Stap 3
Afdrukgrootte kiezen

In het volgende dialoogvenster kunnen we kiezen voor de uiteindelijke grootte van onze poster. We kunnen die opgeven in inches (bovenaan) of in een pagina-formaat. We kiezen voor de tweede optie, en we moeten dus het aantal A4-pagina's ingeven die samen de juiste grootte van onze poster vormen. We willen een poster van het formaat A2, dat overeenkomt met vier A4-vellen. Vul dus bij PAGES WIDE en PAGES HIGH telkens 2 in. Je ziet in het voorbeeldvenster wat we bedoelen. Helemaal onderaan kan je de papieroriëntatie ook nog bepalen. Wij laten de optie PORTRAIT (VERTICAL) aan staan. Is jouw beeld van het horizontale type dan kies je uiteraard voor de LANDSCAPE (HORIZONTAL) optie. Klik weer op OK.



We beginnen met een bescheiden A2. Dat zijn 4 A4 vellen.

Stap 4
Wat gaan we afdrukken?

Poster 7 heeft nog een aantal andere handigheidjes in petto. Je kan gebruik maken van sjablonen, voorbeeldfoto's of een teksteditor om je poster te verfraaien. Omdat we nog steeds met een wit A2-blad zitten, kiezen we nu voor PHOTO ENLARGER. We krijgen de keuze om een beeld op te halen van een scanner of een digitale camera. In ons voorbeeld gaan we ervan uit dat het beeld al op de harde




er



DE FOTOGENIEKE OLIFANT...


schijf staat, en kiezen we de eerste optie. We gaan meteen op zoek naar het beeld dat we in posterformaat willen afdrukken. Als we het gevonden hebben klikken we op **OK** en krijgen we het beeld te zien in het venster van Poster 7.



Met Poster 7 kan je makkelijk tekst toevoegen, of werken met een sjabloon.

Stap 5
Beeldbewerking voor afdruk


Poster 7 beschikt over enkele vingervlugge hulpjes om nog snel even aan je foto te sleutelen.
We starten de gereedschapskist door in het menu **Edit** te kiezen voor **Edit Picture - Background**. In het dialoogvenster kunnen we bovenaan de afmetingen van de foto preciezer bepalen. We kunnen een deel van de foto wegsnijden door de **Top** en **Left** waarden te verhogen, of de **Bottom** en **Right** waarden te verkleinen. Experimenteer maar en druk telkens op **Click to crop**. De verandering zie je voorlopig enkel in het voorbeeldvenster, dus niet op je eigenlijke beeld.
Rechts bovenaan zie je de knop **Smooth Picture**. Met een druk op deze knop geef je Poster 7 de opdracht het beeld optimaal aan te passen voor de afdruk. Dat vergt behoorlijk wat rekenkracht en dus tijd. Ben je niet zo'n voorstander van automatische aanpassingen, dan blijf je aan de linkerkant van het dialoogvenster. Daar kan je zelf aan de slag met de instellingen.
Gebruik de knoppen **Lighten / Darken Picture** om de lichtintensiteit te veranderen, en de knoppen **More** en **Less** bij **Adjust Contrast** voor correcties met betrekking tot het contrast. Nog verder naar onder kan je zelfs elke kleur afzonderlijk regelen. Bij **Effects** tenslotte kan je filters activeren. Experimenteer wat met dit venster en onthoud dat een druk op de **Reset** knop alle veranderingen opheft. Een druk op **OK** past de veranderingen toe op het eigenlijke beeld.



Het beeld voorbereiden voor de afdruk.

Stap 6
Controle printerinstellingen

Ben je tevreden met de instellingen, dan kies je in het menu **File** voor **Print**. Je kan ook op de toetsencombinatie **Ctrl+P** drukken. We naderen de eindstreep, de uiteindelijke afdruk dus. Rechtsboven kan je met de **Printer Setup** knop nog enkele aanpassingen doorvoeren wat betreft de instellingen van je printer (papiersoort, afdrukkwaliteit enzovoort). In het middenkader kan je desgewenst nog formaten veranderen, maar dat heb je in principe al bij het begin van deze workshop gedaan. Belangrijker is de optie **Cutting lines** bij **Select alignment marks for pasting sheets together**. Die zet je best aan, want dan zal je printer dunne kniplijntjes afdrukken op het beeld. Makkelijk als je straks de randen moet afknippen en de afzonderlijke bladen aan elkaar moet kleven. Vooraleer we op de **Print**-knop drukken kiezen we voor de zekerheid nog eens voor **Preview**.




Een laatste controle van de printerinstellingen.

Stap 7
Een laatste voorbeeld

Is de preview datgene wat je verwacht had, dan klik je onderaan op **Print all pages**. De eerste keer raden we je aan een afdruk te maken op gewoon papier. Is die afdruk qua afmetingen volledig in orde dan kan je het duurdere fotopapier in de printer stoppen en een hoogkwalitatieve afdruk maken. Vergeet dan de instellingen van de printer niet aan te passen: de meeste printers kan je op 'fotopapier' schakelen. Een keer de vellen uit je printer zijn gerold begint het echte knutselwerk. Knippen en plakken is dan de boodschap. Lukt overigens prima op karton of piepschuim. Dan kan je de foto als een groot fotokader aan de muur hangen. Succes.

— Jo Verluyten —



Afdrukvoorbeeld OK? Afdrukken maar!